

# Страницы редиректа

В зависимости от состояния сессии абонента на XGE, трафик абонента может перенаправляться на специализированные страницы - редиректа.

## Какие есть страницы редиректа на XGE

1. Отрицательный баланс у абонента
2. Абонент не авторизован
3. Абонент заблокирован
4. Страница редиректа веб-авторизации (при использовании веб-авторизации)
5. Страница редиректа веб-регистрации (при использовании веб-авторизации)

## Настройка



- Для Billing 5 Softrouter изменять настройки не нужно!
- При использовании веб-авторизации на XGE нельзя изменять поле "СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО БАЛАНСА"

1. В [меню базового модуля системы](#) откройте "Carbon XGE Router" -> "Настройки встроенного редиректа" и укажите адреса страниц на которые будут перенаправляться абоненты.

|                                 |                                                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Настройки встроенного редиректа | ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛОГИНОВ ДЛЯ HOTSPOT:                               | <input type="checkbox"/><br>Преобразование логинов +71234567890 и 81234567890 в логин 71234567890                            |
|                                 | СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ЗАБЛОКИРОВАННЫХ И НЕ АВТОРИЗОВАННЫХ АБОНЕНТОВ: | <input type="text" value="http://169.254.0.80/html/bl"/><br>Страница редиректа заблокированных и не авторизованных абонентов |
|                                 | СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО БАЛАНСА:                        | <input type="text" value="http://169.254.0.80/html/ne"/><br>Страница редиректа отрицательного баланса                        |
|                                 | СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА НЕ АВТОРИЗОВАННЫХ АБОНЕНТОВ:                   | <input type="text" value="http://169.254.0.80/html/no"/><br>Страница редиректа не авторизованных абонентов                   |
|                                 | ВКЛЮЧИТЬ ВЕБ-АВТОРИЗАЦИЮ:                                         | <input type="checkbox"/><br>Включить веб-авторизацию                                                                         |
|                                 | СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ВЕБ-АВТОРИЗАЦИИ:                               | <input type="text" value="http://169.254.80.90:446/ht"/><br>Страница редиректа веб-авторизации                               |
|                                 | СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ВЕБ-РЕГИСТРАЦИИ:                               | <input type="text" value="http://169.254.80.90/html/m"/><br>Если указана, то отображается ссылка на странице веб-авторизации |

2. Укажите IP-адрес сервера, на который будет происходить перенаправление

|                    |                                              |                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Настройки файрвола | IP АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ:                | <input type="text" value="169.254.0.80"/><br>Обычно IP биллинга |
|                    | ВКЛЮЧИТЬ ФАЙРВОЛ:                            | <input checked="" type="checkbox"/><br>Включить файрвол         |
|                    | ОГРАНИЧИТЬ КОЛВО НОВЫХ СОЕД/СЕК ИЗ ИНТЕРНЕТ: | <input type="text" value="2000"/><br>Рекомендуется 500-1000     |
|                    | ОГРАНИЧИТЬ КОЛВО НОВЫХ СОЕД/СЕК ИЗ ЛОК.СЕТИ: | <input type="text" value="2000"/>                               |

После этого абонентов будет перенаправлять на информационные страницы.